

HƯỚNG DẪN BACKUP DỮ LIỆU CỦA MÁY CHẤM CÔNG KHI CÀI LẠI WIN, PHẦN MỀM

Bước 1 : Mở phần mềm lên và nhìn xem đường dẫn đến file dữ liệu của máy chấm công nằm ở đâu

Wise Eye	Wise Eye Mix 3	
Mix 3 Khai báo Kết nối trực tiếp (Offline) Chấm công	Xuất giờ, hình chấm công Công cụ	
Thống Khai báo Khai báo Thống tin Khai Đần Chọn Xôa tin công chức phống nhân bảo kỳ đầu dữ liệu c ty danh bản viên ngày lễ đọc liệu côn Dữ liệu Access: C:\WiseEye\Mix3\Data\WiseEyeMix3.md	dữ Thêm giai Khai báo Đối Thoát hăm hàng loạt đăng mặt ứng ng nhập khẩu dụng b	
Thủ Hai, Ngày: 12/12/2022, Giờ: 16:59:07 Phiên	bản: 11 22:6:24, cập nhật: 24/06/2022 15:54:02	

Ó đây đường dẫn đến file data của MCC là *C:\WiseEye\Mix3\Data\WiseEyeMix3.mdb* Bước 2 : Sau khi biết ta vào đến đường dẫn đó vào Copy thư mục *WiseEyeMix3.mdb*



Bước 3: Sau đó ta copy vào ổ đĩa chứa dữ liệu (ngoài ổ C vì ổ C là ổ cài win)



Ở đây ta copy vào ổ D:\DATA May Cham Cong

📒 DATA May Cham Cong					– 🗆 X
🕀 New 🗧 👗		$\uparrow \!$			
$\leftarrow \rightarrow \cdot \cdot \uparrow$	> This PC > DATA (D:) > DATA May Ch	nam Cong		~ C	Search DATA May Cham Co 🔎
🛓 Downloads 🖈	Name	Date modified	Type Size		
🚆 Documents 🖈	DiseEyeMix3.mdb	12/8/2022 1:11 PM	Microsoft Access 15,716 KB		
🚬 Pictures 🔹 🖈					
> 🧥 OneDrive					
🗸 💻 This PC					
> 🔚 Desktop					
> 🔛 Documents					
> 🛓 Downloads					
> 🕑 Music					
> Videos					
> 🏪 Local Disk (C:)					
> DATA (D:)					
> 🕳 USB Drive (E:)					
1 item					

Vậy là đã Backup xong dữ liệu của Máy chấm công.

Sau khi cài lại phần mềm, việc tiếp theo chúng ta cần kết nối dữ liệu đã backup trước đó vào phần mềm mới

Bước 1 : Vào phần mềm mới cài đặt

Wise E	ye)										Wi	se Eye Mix 3
Mix 3	Khai	báo Kê	ít nối trực ti	iếp (Offlin	ie) C	hấm ci	ông Xuất	t giờ, hình c	hấm công	Côr	ng cụ	
Thông tin công ty	Khai báo chức danh	Khai báo phòng ban	Kan the second s	(Khai báo ngày lễ	Đăng ký đầu đọc	Chọn dữ liệu	Xóa dữ liệu chấm công	Thêm giờ hàng loạt	Khai báo đăng nhập	Đối mật khấu	Thoát ứng dụng	
	Dữ li	ệu Access:	C:\WiseEy	e\Mix3\D	ata\Wis	eEyeMi	x3.mdb					

Vào mục Khai Báo -> Chọn dữ liệu



www.tant	hat	.com	.vn
----------	-----	------	-----

	,
🔿 SQL Window	🔿 SQL Server
yeMix3.mdb	
ra kết nối Kết i	nối và Thoát
	SQL Window

Bước 2 : Chọn đúng đến đường dẫn mà đã back up dữ liệu trước đó. Ở đây sẽ là D:\DATA May Cham Cong

Wise Ey@	Wise Eye Mix 3	R 23 :
Mix 3 Khai báo Kết nối trực tiếp (Offline) Chấm	Xuất giờ, hình chấm công Công cụ	
Thông Khai bảo Khai bảo Thông tin Khai Đăng Ch tin công chức phông nhận bảo ký đầu đi ty danh bản viện ngày lễ đọc liệ Dữ liệu Acrest: Cluide Nica Nur Alburgh Mira Đugh Mira Đugh Mira Đugh	a dữ Thêm giới Khai báo Đối Thoát chấm hàng loạt ởng nhập khẩu dụng vit	
	Chọn dữ liệu X	
	Chon Open X	
	● A ← → × ↑ 💼 > This PC > DATA (b:) > DATA May Cham Cong × ⊘ Search DATA May Cham Co , P	
	Organize - New folder 📃 - 🔟 🔮	
	Chon Size Name Date modified Type Size	
	C:\W > Documents WiseEyeMix3.mdb 12/8/2022 1:11 PM Microsoft Access 15,716 KB	
	 > ↓ Downloads > Music > Pictures > ↓ Udeos > ↓ Local Disk (C) > = USB Drive (E) File name: WiseEyeMix3.mdb ✓ Access file(.mdb) (*.mdb) ✓ 	
Thủ Hai, Ngày: 12/12/2022, Giô: 17:13:24	n bảm:11:22.6 24, cáp nhật: 24:06/2022:15:54:02	

Bước 3 : Chọn Open, Sau đó Kiểm Tra Kết Nối. Náo Kết nối dữ liệu thành công là ok

Access	O SQL Window	○ SQL Server
- //00000		0 000 001101
0	Wise Eve Mix 3	
Chọn dữ liệu		
DUDATA May Cham Co.	Kết nối dữ liệu thành công!	
D: (DATA May Cham Co		
	Thoát	1
		9

Bước 4 : Kết nối và Thoát,

